

輸血の検査と血液の出庫手順

- ①血液型検査(ABO型のオモテ・ウラ検査とRho(D)型検査)の判定とその記録・報告に際しては、2人の検査者で照合する。
- ②輸血申し込み伝票に従って、患者の交差適合試験用血液(血液型検査用とは別に採血したもの)を用いて、ABO型の再検査と交差適合試験を実施し、交差適合試験適合票(以下適合票)を作成する。
- ③輸血申し込み伝票の患者姓名・血液型(ABO型、Rho(D)型)及び血液バッグの血液型を照合し、血液バッグに適合票をくくり付ける。この時、コンピュータ又は台帳に記録されている当該患者の血液型と血液バッグの血液型を照合する。
- ④血液バッグの手袋に破損、変色、凝集塊等の異常が無いか確認する。
- ⑤放射線照射済みの血液バッグには照射済みを表示する。
- ⑥輸血申し込み伝票と血液バッグ及び適合票を用いて、払い出し者と受領者が照合し、両者が所定欄にサインする。

緊急時の輸血

出血性ショックなどで、患者のABO型検査を行う時間的余裕がない場合

- ①患者・家族にABO型不適合による溶血の危険性の少ないO型赤血球MAPを輸血すること。血漿製剤はアルブミン(等張)を使用することを説明し、同意を得ておく。
- ②輸血前に患者から事後検査用に採血する。
- ③放射線照射済みO型赤血球MAPを交差適合試験を省略して輸血する。
- ④血液型(ABO型、Rho(D)型)が判明した時点で、交差適合試験適合の照射済み同型血の輸血に切り替える。

ABO型不適合輸血時の処置方法

表に示すような赤血球輸血のメジャー・ミスマッチの場合で、不適合輸血の症状が現れた場合には、下記のような処置が必要である。

患者のABO型	←	輸血した血液バッグのABO型
O型	←	A型またはB型またはAB型
A型	←	B型またはAB型
B型	←	A型またはAB型

- ①直ちに輸血を中止する。
- ②留置針はそのまま残し、接続部で新しい輸液セットに交換して、乳酸リンゲル液を急速に輸液し、血压維持と利尿につとめる。(通常は2~3ℓ)
- ③バイタルサイン(血圧、脈拍、呼吸数)を15分毎にチェックし記録する。血压低下が見られた時はドバミン(3~5μg/kg/min)を投与する。
- ④導尿し、時間尿を測定する。乏尿(時間尿が50mL以下)の場合、利尿剤(ラシックス等)を1アンプル静注する。
輸液療法、利尿剤投与に反応せず、無尿あるいは乏尿となった場合は直ちに集中治療や腎疾患の専門医による血液透析などの治療が必要である。
- ⑤FDP、フィブリノゲン、プロトロンビン時間、血小板数などを検査して、DICの合併に注意する。
- ⑥患者から採血し、溶血の程度を調べ、ABO型オモテ・ウラ検査を再検する。輸血した血液バッグのABO型を確認する。